


LIBELLULE


MATERIAUX : Hameçon: Kamasan B 160 N°6. **Soie de montage:** noire 6/0. **Corps et pattes:** bucktail rouge (vert ou bleu). **Thorax:** foam noir 2mm d'épaisseur. **Ailes:** zing non dédoublé. **Yeux:** Nylon Tortue Nacrita 80/100^{ème} brûlé. **Accessoires:** Aiguille à coudre de 5 cm de long.



1) Fixer l'aiguille dans l'étau par sa pointe. Fixer la soie de montage sur l'aiguille. Prélever une touffe de bucktail et disposer les poils autour de l'aiguille, puis solidariser les poils par un aller-retour de la soie de montage, à spires espacées et tendues. Bloquer les deux extrémités du corps détaché par des noeuds whip-finish, renforcés d'une goutte de colle cyanoacrylate. On peut également solidifier le corps par quelques gouttes supplémentaires de colle. Un excès de colle rigidifie trop le corps qui perd sa souplesse. L'application de colle doit toujours se faire après avoir ôté l'aiguille de l'intérieur du corps détaché.



2) Fixer le corps détaché ainsi obtenu au centre de la hampe de l'hameçon par des enroulements serrés de la soie de montage. Fixer ensuite la bandelette de foam.



3) Fixer également la bandelette de zing non dédoublé.



4) Rabattre l'excédent de fibres de bucktail sous la hampe, vers la pointe. Fixer les yeux par des enroulements en X de la soie de montage.

5) Rabattre la bandelette de foam en deux temps et deux opérations de blocage à l'aide de la soie de montage, entre les ailes, puis entre les yeux. Supprimer l'excédent de poils situé à l'extrémité du corps détaché. Tailler également les pattes de bucktail pour protéger la pointe de l'hameçon (effet anti-berbes). Former les ailes aux ciseaux. Noeud final et vernis.

