

**EML : ÉMERGENTE LOOP WING**

**MATERIAUX :** Hameçon: Kamasan B 400 N°12 à N°20. **Soie de montage:** marron 14/0. **Cerques:** fibres de pelles de pardo flor de escoba. **Dubbing:** castor olive. Aile "loop-wing": cul de canard kaki. **Ailes:** zing wing. **Thorax:** dubbing de poils de scalp de lapin de garenne. **Pattes:** fibres de pelles de pardo medio. **Tête:** fil marron 14/0 + vernis.



1) A l'aide de la soie de montage, fixer les cerques de pardo à la courbure. Former une boucle prise dans le "dubbing twister" et poissée pour y emprisonner le dubbing de castor. Enrouler la mèche obtenue pour former un corps conique sur la première moitié de la hampe.



4) Former une boucle prise dans le "dubbing twister" et poissée pour y emprisonner le dubbing de scalp de lapin. Enrouler la mèche obtenue pour former un petit thorax derrière l'attache du zing de façon à redresser ce dernier. Rabattre ensuite la plume de cul de canard entre les ailes de zing. Bloquer à l'aide de la soie de montage.



2) A l'aide de la soie de montage, fixer la plume de cul de canard par la pointe. Fixer également les pattes de fibres de pelles de pardo par la base, pointes vers l'avant.



3) A l'aide de la soie de montage, fixer la bandelette de zing entre le point d'attache du cul de canard et celui des fibres de pardo.




5) Couper l'excédent de cul de canard. Séparer le toupet de fibres de pardo en deux quantités égales et les rabattre de chaque côté du corps vers l'arrière. Noeud final et vernis. Tailler les ailes de zing à l'aide des ciseaux.

**FOURMI VOLANTE NOIRE F4**


**MATERIAUX :** Hameçon: Kamasan B 405 N°12 à N°18. **Soie de montage:** noire 14/0 & 8/0 (tailles 12 & 14). **Corps:** bandelette de foam noir (ou foam rouge réf: F3) de 2mm d'épaisseur. **Aile:** zing. **Pattes :** dubbing de lapin teinté noir. **Tête:** fil de montage + vernis.




1) Amener la soie de montage à la courbure. Découper une bandelette de foam dont la largeur varie en fonction de la taille de l'artificielle. A l'aide de la soie de montage, fixer la bandelette à la courbure et revenir vers l'avant sur le premier tiers de l'hameçon.



2) Tendre légèrement la bandelette de foam et la rabattre sur la hampe vers l'avant et fixer à l'aide de la soie de montage tout en maintenant la tension.



3) A l'aide de la soie de montage, écraser le foam par des enroulements serrés à spires jointives pour former un corps fin.



4) A l'aide d'un enroulement en X, fixer une bandelette de zing derrière le foam resté en attente.



5) Former une boucle prise dans le "dubbing twister" et poissée pour y emprisonner le dubbing de lapin noir: Enrouler la mèche obtenue pour former un thorax entre l'oeillet et la bandelette de foam.



6) Rabattre le foam par dessus le dubbing et bloquer à quelques millimètres de l'oeillet à l'aide de la soie de montage. Noeud final et vernis. Tailler les ailes de zing à l'aide des ciseaux.