


Slovène grise

Cette mouche nous a été donnée par Branko au retour d'un coup du soir où les ombres de l'Idrja s'étaient montrés particulièrement capricieux et retors. Grâce à ce modèle, le lendemain, nous avons renversé la tendance. Testée sur nos rivières, cette mouche s'est avérée tout aussi prenante. Comme la Para Peute, elle devra être utilisée sur un long et fin bas de ligne.



■ **Hameçon**: TMC 100 BL n° 16 ou 18 ■ **Fil de montage**: midge 14/0 jaune ■ **Cerques**: spinner tails gris ■ **Abdomen**: fil de montage
 ■ **Ailes**: deux herls de quill JMC extrafins gris
 ■ **Thorax**: dubbing de CDC blanc ■ **Tête**: fil de montage + vernis transparent

1




Placez l'hameçon dans l'étau et réalisez, en partant à un millimètre de l'œillet, six tours de fil de montage en direction de la courbure.

2



Sur un quill d'aile JMC extrafin gris, prélevez deux herls puis fixez-les, pointes vers l'œillet, sur le dessus de la hampe.

3



En vous aidant d'une fine aiguille, formez avec les herls une boucle que vous bloquez sous deux tours de soie de montage. En tirant sur les extrémités, réglez le cas échéant la longueur de chaque aile (elle doit être égale à la longueur totale de la hampe, œillet non compris).

4



Redressez les ailes et maintenez-les écartées à l'aide d'enroulements en X.

5




Sans couper les excédents, amenez le fil de montage à l'amorce de la courbure. Maintenant, coupez les excédents des herls.

6




Fixez cinq à six spinner tails qui vont représenter les cerques de l'imitation. Conservez leur surplus.

7




Prenez le fil de montage et, tout en recouvrant le surplus des spinner tails, dotez l'imitation d'un corps légèrement conique. Coupez l'excédent des spinner tails devenu inutile.

8




Formez une boucle à dubbing et, en son centre, emprisonnez une pincée de fibres de CDC blanc. Vrillez.

9



Pour former le thorax, enroulez le CDC de part et d'autre et entre les ailes. Puis, bloquez sous quelques tours de fil avant de couper le surplus.

10



Réalisez une petite tête conique en fil de montage puis terminez par le nœud final accompagné d'une goutte de vernis. Coupez si besoin les fibres de CDC trop longues ou mal réparties.