



Sulfure

Cette imitation représente un *Hetpagenia sulphurea*. Ce bel insecte de couleur jaune soufre qui ne peut être confondu avec aucun autre, apparaît de mai à septembre sur le cours moyen et inférieur de nombreuses rivières européennes. Bien que généralement peu importantes en quantité, ses éclosions provoquent pourtant la mise en activité des truites comme des ombres.

■ **Hameçon** : TMC 100 n°18 ou 16 ■ **Fil** : midge 14/0 jaune pâle ■ **Cerques** : fibres de hackle de coq teint jaune ■ **Abdomen** : fibres de sabre de faisan jaune ■ **Thorax** : dubbing dry fly superfin jaune
 ■ **Sac alaires** : 5 fibres de sabre de faisan jaune ■ **Aile** : 2 plumes de CDC jaune soufre
 ■ **Tête** : fil de montage + vernis



1 Fixez l'hameçon dans les mors de l'étau puis commencez l'enroulement du fil à 1 mm de l'œillet et prolongez-le jusqu'à la courbure.



2 Fixez un pinceau de hackle de coq pour figurer les cerques. Recouvrez le surplus de fibres d'un aller-retour de fil et coupez l'excédent.



3 Sur un sabre de faisan jaune, prélevez 3 ou 4 fibres et fixez-les par leur pointe. Amenez le fil de montage au niveau du premier tiers de la hampe. Formez l'abdomen en enroulant, à spires jointives, les fibres de faisan.



4 Prenez 5 fibres de sabre de faisan teint jaune, puis fixez-les par les pointes sur le dessus de la hampe.



5 Sélectionnez 2 plumes de CDC jaune à fibres longues et redressez toutes leurs fibres perpendiculairement au rachis. Fixez-les par leur pointe sur le dessus de la hampe (deux tours de fil suffisent). Tirez délicatement sur les pointes de façon à emprisonner, sous le fil de montage, un maximum de fibres. Bloquez avec des tours de fil de montage serrés.



6 Prenez un fuseau de dubbing dry fly superfin jaune, torsadez-le autour du fil de montage. Enroulez le fuseau de dubbing pour confectionner le thorax de l'imitation.



7 Saisissez le pied des fibres de CDC et rabattez-les par-dessus le thorax. Dans le même temps, et en vous aidant de la main gauche, remontez un maximum de fibres de CDC et bloquez-les à l'aide de quelques tours de fil de montage. Coupez les excédents.



8 Séparez en deux les fibres de CDC de façon à voir apparaître le rachis puis rabattez les 5 fibres de sabre de faisan entre les ailes. Bloquez sous quelques tours de fil de montage.



9 Dotez l'imitation d'une tête en fil et réalisez le nœud final. Appliquez, sur ce dernier, une goutte de vernis. Quand le vernis est sec, terminez l'imitation en rectifiant la taille des ailes.

