


LP Compara Tag

Entre tradition et modernisme, cette imitation reprend les grands principes des montages Compara. Ces derniers, généralement réalisés avec une aile en chevreuil, manquent cependant un peu de vie. Afin d'obtenir un modèle plus vivant, j'ai doté cette mouche d'une aile composée en grande partie de CDC. La perdrix, quant à elle, permet de simuler les ailes nervurées de nombreuses éphémères. L'adjonction d'un tag vert fluo dynamise cette imitation déjà excellente sans.


- **Hameçon** : TMC 100 n° 20 à 16 ■ **Fil** : midge 14/0 olive
- **Cerques** : spinners tails gris ■ **Tag** : glow brite vert n° 12
- **Abdomen** : substitut de condor olive ■ **Thorax** : dubbing dry fly superfin blue wing olive ■ **Ailes** : fibres de CDC beige + fibres de perdrix grise
- **Tête** : fil de montage + vernis.



Fixez l'hameçon dans les mors de l'étau. Débutez l'enroulement du fil de montage à 2 mm de l'œillet, réalisez un aller-retour de 4 tours de fil.



Sélectionnez une plume de perdrix, ôtez la partie duveteuse et redressez les fibres perpendiculairement au rachis. Ceci fait, supprimez la pointe de la plume.



Positionnez la plume de perdrix, pointe vers l'avant, sur le dessus de la hampe. Fixez-la par 2 tours de fil pas trop serrés, réalisés derrière les fibres.



Tirez sur le rachis de façon à regrouper les fibres de perdrix.



Sélectionnez 1 à 2 plumes de CDC beige, supprimez la partie trop duveteuse et, comme pour la plume de perdrix, redressez perpendiculairement les fibres au rachis. Étêtez. Positionnez les plumes sur le dessus de la hampe et maintenez-les en place par 2 tours de fil réalisés à la naissance des fibres.



Tirez ensemble les plumes de CDC de manière à regrouper les fibres. Assurez la fixation par quelques tours de fil de montage. Coupez les excédents.



Amenez le fil de montage à la courbure puis, fixez 3 spinners tails gris. Enfin, répartissez-les en éventail en réalisant des tours de fil en croix.



Fixez, par-dessus les cerques, quatre brins de glow brite vert (il doit recouvrir les cerques sur environ 2 mm).



Fixez par la pointe, bordure sombre vers la courbure, un herl de substitut de condor. Façonnez l'abdomen de l'imitation en enroulant le herl de condor. Bloquez et coupez l'excédent.



Faites adhérer un fuseau fin de dubbing superfin olive au fil de montage. Enroulez, 3 tours derrière l'aile puis, après l'avoir redressée, réalisez à sa base, quelques tours de dubbing très serrés pour terminer le thorax et maintenir l'aile en place. (NB : l'aile doit former un éventail sur la partie supérieure de la hampe).



Une tête en fil de montage légèrement conique, suivie du nœud final et de son inséparable goutte de vernis termine l'imitation.

