


LP 25 spéciale APNLE

Hameçon : TMC 200 R n° 12 ou 10 ■ **Fil de montage** : Petitjean 6/0 olive ou noir ■ **Exuvie** : Z.lon beige ■ **Cerques** : 3 herls de queue de faisan ■ **Abdomen** : substitut de condor golden olive ■ **Sac alaïre** : Z.lon beige ou CDC beige ■ **Thorax** : dubbing de lièvre poils longs naturels ■ **Collerette** : poils de lièvre + flanc de canard ■ **Tête** : fil de montage + vernis transparent



1 Placez l'hameçon TMC 200 R dans l'étau, puis, à environ 5-6 mm de l'ocillet, commencez l'enroulement du fil de montage en direction de la courbure.



2 Amenez le fil de montage à l'amorce de la courbure, puis fixez un brin de Z.lon.



3 Par-dessus le Z.lon, fixez trois fibres de queue de faisan puis, à l'aide d'enroulements croisés, disposez-les en éventail. Fixez par la pointe un herl de substitut de condor, puis ramenez le fil de montage à son point de départ.



4 Pour former l'abdomen, enroulez, à spires espacées, le herl de substitut de condor. Bloquez par quelques tours de fil de montage, puis coupez les excédents.



5 Fixez, pointes vers la courbure, un brin de Z.lon ou une pincée de fibres de CDC.



6 A l'aide d'une aiguille à dubbing fine, dédoublez le fil de montage, puis glissez au centre une pincée de dubbing de lièvre. Torsadez.



7 Pour former le thorax, enroulez le dubbing devant la mèche de Z.lon (conservez 2 à 3 mm libres derrière l'ocillet). Bloquez par quelques tours de fil et coupez l'excédent.



8 En vous aidant d'une aiguille à dubbing pour former une boucle, rabattez le Z.lon par-dessus le dubbing. Après l'avoir bloqué, coupez le surplus.

