

Mai One Feather Fly

Hameçon : TMC 921 n° 10 ou 12


■ **Fil de montage :** noir 14/0

■ **Cerques /abdomen / aile :**

1 plume pointillée de poitrail de canard colvert ■ **Collerette :**

2 grandes plumes de croupion de canard gris naturel foncé

Cette mouche sèche est issue de l'imagination de Harry Darbee, un monteur américain. La particularité de ce montage est d'utiliser, pour la confection des cerques, du corps et de l'aile, une unique plume provenant du poitrail d'un canard colvert. Cette plume, associée à celle de croupion de canard pour la collerette, permet l'obtention d'une mouche légère, aérienne et efficace. Bien que le montage original n'en soit pas pourvu, j'ajoute sur le corps de l'artificielle une fine couche de plastifiant Flex qui, tout en conservant l'essentiel des qualités de cette imitation, lui octroie un surplus de solidité. Présentée ici dans sa version grise, cette mouche peut aussi être déclinée en jaune ou en blanc.



1 Fixez l'hameçon TMC 921 dans les mors de l'étau et, à 1 mm de l'œillet, commencez l'enroulement de fil en direction de la courbure.




2 Poursuivez l'enroulement jusqu'au centre de la hampe. Débarrassez de son duvet une plume pointillée de poitrail de colvert. Préparez

la plume de manière à conserver à l'arrière quelques fibres qui vont figurer les cerques, puis rabattez vers l'avant et le long du rachis les autres.



3 Fixez la plume avec deux tours lâches de fil de montage. Appliquez sur la fixation une petite goutte de plastifiant Flex.



4 Rapidement avant séchage du plastifiant, réglez en tirant sur le rachis au niveau des cerques, la longueur du corps et des ailes. Pour assurer la fixation définitive, réalisez quelques enroulements de fil de montage sur les fibres placées devant le corps.



5 Confectionnez une boucle à dubbing. Placez l'une sur l'autre deux grandes plumes de CDC grises, puis positionnez vos plumes entre les fils qui forment la boucle (rachis perpendiculaire à la boucle).

Coupez au plus près du rachis les fibres et twistez-les pour obtenir un écouvillon en CDC.



6 Rabattez toutes les fibres du même côté de la boucle, puis enroulez de part et d'autre de l'aile afin de former la collerette de l'imitation.



7 Terminez le montage en confectionnant une petite tête conique en fil ainsi qu'un nœud final qui recevra ensuite la traditionnelle goutte de vernis. Aux ciseaux, rectifiez la collerette en CDC.