



Cette mouche de couleur neutre est sans fioriture. Pour sa conception, j'ai choisi des matériaux qui ont fait leurs preuves sur bien d'autres modèles. Son tag brillant qui sert d'appelant et son montage à l'espagnol apportent un petit brin de fantaisie. Elle est à utiliser comme mouche de pointe et se révèle d'une grande polyvalence puisqu'elle s'avère aussi efficace sur des éclosions de sedges que de chironomes.


■ **Hameçon** : Kamasan B175 taille 10 ■ **Fil de montage** : 8/0 marron foncé ■ **Tag** : tinsel perle moyen ■ **Cerques** : fibres de sabre de faisan (5) ■ **Corps** : fibres de sabre de faisan (8) ■ **Cerclage** : fil de cuivre moyen ■ **Thorax** : dubbing de lièvre ■ **Collerette** : 10 à 12 fibres de sabre de faisan montées à l'espagnole

1



Fixez l'hameçon dans l'étau et commencez l'enroulement de fil de montage à 1 mm de l'œillet. Poursuivez l'enroulement jusqu'à la courbure. A cet emplacement, fixez un brin de tinsel perle moyen.

2



A l'aide du tinsel perle, réalisez, pour former le tag, un aller-retour sur trois tours dans la courbure de l'hameçon.

3



A la courbure, fixez un brin de fil de cuivre moyen.

4



Sur un sabre de faisan, prélevez cinq fibres et fixez-les pour figurer les cerques.

5



Toujours sur un sabre de faisan, sélectionnez huit fibres et fixez-les par les pointes.

6



Sans couper les excédents, conduisez le fil de montage au niveau du premier tiers de la hampe. Coupez les excédents.

7



Enroulez les fibres de faisan, sur deux tiers de la hampe, pour confectionner le corps de l'artificielle, bloquez sous quelques tours de fil de montage et coupez le surplus.

8



Avec le fil de cuivre, qui se trouve en attente à la courbure, cerchez le corps en spirales espacées. Bloquez avec le fil de montage et coupez le surplus.

9



Poissez le fil de montage et faites-y adhérer un fuseau de dubbing de lièvre. Pour former le thorax, enroulez ce dernier.

10



Sur un sabre de faisan, prélevez dix à douze fibres en prenant soin de garder les pointes bien alignées. Fixez, pointes vers l'arrière, le pinceau de fibres (les pointes doivent arriver au niveau de l'arrière du corps). A l'aide de l'ongle du pouce, répartissez les fibres pour les positionner en éventail sur le dessus de la hampe. bloquez par quelques tours de fil de montage et coupez l'excédent des fibres.

11



Confectionnez une tête conique en fil de montage, réalisez le nœud final et terminez par une goutte de vernis.