


La mort-née

Lors d'éclosions massives, beaucoup d'insectes n'arrivent pas à se soustraire à la tension superficielle de l'eau, et de ce fait, leur métamorphose reste incomplète. Dérivant mort-nés dans leur exuvie, ils représentent des proies faciles pour les truites ou les ombres qui, trop heureux de profiter de cette manne immobile, s'en délectent. Cette belle imitation, que nos confrères américains nomment Stillborn représente à merveille ces insectes mort-nés. Comme tous les modèles de cet article, elle sera à utiliser en dérive inerte au bout d'un fin et long bas de ligne.




- **Hameçon** : TMC101 n° 14 à 20
- **Fil** : Midge 14/0 jaune pâle
- **Thorax** : dubbing dry fly superfin jaune pâle
- **Cerques** : Z-lon beige
- **Abdomen** : denni rib jaune
- **Hackle** : plume de coq gris clair légèrement duveteuse
- **Couverture dorsale** : fibres de croupion de canard
- **Nœud final** : dubbing dub-or plus doré




1

L'hameçon dans les mors de l'étau, commencez l'enroulement du fil de montage à l'œillet puis amenez ce dernier jusqu'à la courbure.




2

Pour figurer les cerques, fixez une mèche de Z-lon puis ramenez le fil de montage derrière l'œillet.




3

Otez le duvet d'une plume de CDC, positionnez-la, pointe vers la courbure, sur le dessus de la hampe. Maintenez-la par deux tours de fil de montage peu serrés, réalisés juste devant les premières fibres et au niveau du pied de la plume.




4

Saisissez le rachis de la plume puis tirez-la vers l'œillet, de façon à rabattre les fibres de CDC le long du rachis. Stoppez dès que les premières fibres commencent à s'échapper de l'enroulement. Bloquez sous quelques tours de fil de montage.




5

Fixez, face bombée en dessous, un brin de denni rib jaune. Laissez en attente.




6

Fixez un petit hackle de coq gris légèrement duveteux, pointe vers l'œillet.




7

Prenez un fuseau de dry fly superfin, torsadez-le autour du fil de montage. Avec le dubbing, façonnez le thorax de l'imitation.



8

Enroulez le hackle à spires espacées par-dessus le thorax. Bloquez la pointe par quelques tours de fil de montage et puis coupez l'excédent.



9

Tout en façonnant un corps conique, ramenez le fil de montage à la courbure. Enroulez le denni rib jusqu'à la courbure, puis bloquez par quelques tours de fil de montage très serrés et coupez l'excédent.



10

Formez la couverture dorsale en rabattant sur le dessus de la hampe la plume de CDC qui se trouvait en attente à l'œillet. Bloquez par quelques tours de fil de montage à la courbure et coupez l'excédent 3 à 4 mm derrière les enroulements de fil de montage.



11

Poissez légèrement le fil de montage et faites-y adhérer un fuseau de dub or plus doré. Réalisez le nœud final à l'aide du fil gami de dub or plus.