

1

Fixez l'hameçon dans les mors de l'étau, puis enroulez 10 tours de fil de plomb au niveau du thorax.

2

Fixez le fil de montage sur la hampe et, tout en recouvrant le fil de plomb, conduisez-le à l'amorce de la courbure.

3

Sur une plume de marabout large jaune fluo, prélevez une pincée de fibres, puis fixez-la, pointes vers l'arrière.

4

Fixez un brin de fil de cuivre argent, le laissez en attente. Amenez le fil de montage à environ 5 mm de la courbure. Coupez les excédents.

5

Fixez un brin de tinsel perle, puis effectuez 1 aller-retour avec celui-ci pour former l'abdomen.

Pearly Yellow Montana



Rattrapée par son succès, la Montana a été mise à toutes les sauces. Cette version aux couleurs agressives est à utiliser sur une soie plongeante. Elle donne de très bons résultats en étant travaillé lentement près du fond et ce, même dans des eaux mâchées. Elle peut aussi être montée en sauteuse avec en pointe une mouche de couleur neutre.

■ **Hameçon** : Kamasan B175 n° 8 ou n° 10 ■ **Soie de montage** : 6/0 noire
 ■ **Lestage** : 10 spires jointives de fil de plomb fin enroulé au thorax ■ **Queue** : marabout jaune fluo ■ **Abdomen** : tinsel moyen perle cerclé par un fil de cuivre argent fin ■ **Sac alaire** : raphia synthétique olive et Sub-epox transparent ■ **Thorax** : chenille jaune fluo cerclé d'un hackle jaune monté en palmer ■ **Tête** : fil de montage et vernis transparent

6

Avec le fil de cuivre en attente, cercléz en spires espacées l'abdomen.

7

Fixez, pointe vers l'arrière, un brin de raphia synthétique, puis dans l'ordre, un hackle de coq jaune et un brin de chenille de même teinte.

8

Enroulez la chenille jusqu'à environ 2 mm de l'œillet. Bloquez et coupez l'excédent.

9

Enroulez le hackle en palmer espacé par-dessus la chenille. Bloquez. Coupez l'excédent.

10

Réalisez le sac alaire en rabattant vers l'œillet le raphia. Bloquez et coupez l'excédent.

11

A l'aide du fil de montage, façonnez la tête de l'imitation, réalisez le nœud final puis consolidez avec une goutte de vernis.

12

Terminez l'imitation en appliquant une couche de Sub-epox transparent sur le sac alaire.