


BOUQUET VIOLET CUIVRÉ

MATÉRIAUX : Hameçon double "Low-Water" N°4. **Soie de montage :** assez solide de type monocord. **Antennes :** 2 pincées de bucktail de teinte violacée. **Yeux (2) :** réalisés en brûlant un Nylon de 80/100. **Cerclage du corps :** brin de fil de cuivre rouge d'assez fort diamètre. **Pattes :** quelques lancettes de coq teinté violet. **Corps :** une pincée de fibres Top hair violet + Haretron pourpre.



1- À l'aide de la soie de montage, fixer sur la courbure une pincée de bucktail assez courte et rabattue entre les deux branches du double.
Fixer ensuite une deuxième pincée de bucktail plus longue que la première et dans le prolongement de la hampe.
Ajouter les deux yeux de nylon en prenant soin de bien les positionner et de les séparer par quelques enroulements du fil de montage.



2- Poser entre ces yeux une pincée de 4 ou 5 pointes de plumes de coq pour figurer le rostre.
3- Fixer en attente la mèche de Top hair, une belle lancette de coq et le fil de cuivre.



4- Former un corps renflé vers l'arrière en dubbing d'Haretron. Cercler en palmer le corps à l'aide de la lancette.
5- Rabattre le Top-hair sur le dos, puis cercler avec le fil de cuivre. Couper l'excédent. Nœud final, vernis.

LA RACOLEUSE DES FLATS

MATÉRIAUX : Hameçon inox. **Soie de montage :** assez solide de type monocord. **Antennes :** 2 pincées de bucktail blanc+ 2 mèches de Krystal flash perle et rose. **Yeux (2) :** réalisés en brûlant un nylon de 80/100. **Pattes :** lancette de coq blanc + Krystal flash rose. **Corps :** dubbing Lite brite blanc. **Queue :** Krystal flash perle.



1- À l'aide de la soie de montage fixer une pincée de "Krystal flash" blanc. Ajouter successivement une pincée de bucktail, de "Krystal flash" rose, puis, à nouveau, de bucktail en allongeant progressivement la longueur des fibres. Terminer la tête par une touffe de bucktail nettement plus longue que les précédentes que l'on fixe dans le prolongement de la hampe. Ajouter les deux yeux de nylon en prenant soin de bien les positionner et de les séparer par quelques enroulements du fil de montage.



2- Fixer en attente 2 boucles pour dubbing, une lancette, quelques fibres de "Krystal flash" bloquées en éventail vers la queue.
3- Formez un corps en dubbing Lite brite puis préparer dans la deuxième boucle grassement poissée un faux backle en "Krystal flash".



4- Torsader le faux backle et l'enrouler en palmer autour du corps. Enrouler la lancette à travers l'écouvillon précédemment obtenu.
5- Nœud final, vernis.
Couper les excédents.
Finir le tout par 2 ou 3 couches de colle époxy sur le dos et la base des antennes.