

PIKE SILICON POP LIP

MATÉRIAUX : Hameçon : TOF SS 1930 #4/0. **Soie de montage :** Orvis Yellow Fluo Flat Waxed Nylon White. **Queue :** Bucktail chartreuse + Krystal Flash perle + Flashabou jaune perle. **Bavette :** TOF Polar Fibre jaune + silicone transparent. **Yeux :** Stick-on-eyes Ø 6mm.



1. Amener la soie de montage à la courbure de l'hameçon. Y fixer une grosse touffe de bucktail chartreuse d'une longueur égale à 1,5 fois celle de la hampe. Fixer ensuite et de chaque côté de la hampe, une dizaine de fibres de Flashabou jaune perle et de Krystal Flash perle.



2. Fixer ensuite la Wooley chenille chartreuse en avant de la queue, et l'enrouler le long de la hampe. Arrêter l'enroulement à environ 5 mm de l'œillet. Ebouriffer la tête.



3. Après avoir taillé la tête (plate en dessous et arrondie au-dessus), fixer une grosse quantité de Polar Fibre jaune sous la hampe, pour former la bavette. Réaliser un whip-finish et couper le fil de montage.



4. Enduire la tête d'une première couche de silicone en s'aidant des pouces et des index des deux mains pour faire pénétrer la silicone afin d'en saturer les fibres. Préformer la tête à l'aide des doigts. Laisser sécher 10 minutes environ.

5. A l'aide d'une paire de ciseaux, façonner la bavette à la dimension souhaitée. Enduire à nouveau la tête d'une couche de silicone en insistant sur la jointure tête-bavette. Laisser sécher. Mouche terminée.

